

Absatz- und Zeichenformate

Arbeitsauftrag Magazin formatieren

Formatieren Sie mithilfe von Absatz- und Zeichenformaten die Magazinseite zur Panasonic Lumix DMC-GX1. Insgesamt müssen vier Absatzformate und ein Zeichenformat, nach den unten aufgeführten Angaben, angelegt und verwendet werden.

1. Öffnen Sie die Vorlagen-Datei *magazinseite_roh.idml*.
2. Erstellen Sie die Absatz- und Zeichenformate nach den unten stehenden Vorgaben.
3. Verwenden Sie die angelegten Absatz- und Zeichenformate, um die Magazinseite zur Panasonic Lumix DMC-GX1 zu formatieren. Orientieren Sie sich an der Vorlage auf dem Arbeitsblatt *Absatz- und Zeichenformate*.

Absatzformate

Grundtext

- » Formatname: Grundtext
- » Basiert auf: Einf. Abs.
- » Schriftfamilie: Myriad Pro
- » Schriftgrad: 12pt
- » Ausrichtung: Blocksatz, letzte Linksbündig

Überschrift

- » Formatname: Überschrift
- » Basiert auf: Einf. Abs.
- » Schriftfamilie: Myriad Pro
- » Schriftgrad: 44pt
- » Abstand danach: 4mm
- » Zeichenfarbe: 0|50|80|0 (cmyk)

Anleser/Teaser

- » Formatname: Teaser
- » Basiert auf: Einf. Abs.
- » Schriftfamilie: Myriad Pro
- » Schriftgrad: 12pt
- » Schriftschnitt: semibold italic

Zwischenüberschrift

- » Formatname: Zwischenüberschrift
- » Basiert auf: Einf. Abs.
- » Schriftfamilie: Myriad Pro
- » Schriftgrad: 12pt
- » Schriftschnitt: bold
- » Zeichenfarbe: 75|50|7|0 (cmyk)

Zeichenformate

Hervorhebung

- » Formatname: Hervorhebung
- » Schriftschnitt: italic
- » Zeichenfarbe: 75|50|7|0 (cmyk)

Tipp: Formate aus anderen Dateien importieren

Die Absatz- und Zeichenformate anderer z. B. InDesign-Dokumente können auch in einem aktuell geöffneten Dokument importiert und hier anschließend verwendet werden.